


## Elektronische Unterschrift mit WOpticus

Wenn das Unterschriften-Pad Sigma von signotec verwendet wird, brauchen keine besonderen Einstellungen im WOpticus gemacht werden. Einfach das Pad an einen freien USB-Port anschließen und die Treiber installieren sich automatisch. Danach ist das Unterschriften-Pad im WOpticus sofort einsatzbereit.


Möchte man ein anders Unterschriften-Pad verwenden, muss dieses die Unterschrift als Grafik über die Zwischenablage des Computers austauschen. Alle Handelsüblichen Unterschriften-Pad's sollten so eine Funktion haben.

Einstellungen:



Um Unterschriften über die Zwischenablage im WOpticus zu verwenden machen Sie bitte in der WOpticus.INI im Abschnitt [Einstellungen] die Angabe:  
Unterschriftenerfassung=Clipboard

Unterschriftenerfassung mit der iPhone/iPad APP Autograph



Installieren Sie dazu Autograph auf Ihren Computer und iPhone/iPad.

## Unterschriftenerfassung mit dem Unterschriften-Pad von signotec „Sigma“

The screenshot shows the WOpticus software interface. At the top, there is a header with the title 'WOpticus' and a menu bar with 'Hauptprogramme', 'Beratung', and 'Extras ?'. Below the header is a data entry table:

Kundennummer	01917555	Erfassungsdatum	29.12.1997	Status	1	Zustand
Kundenname	Bähr Tanja	Notiz	Keine	Mahn	0	Wertung

Below the table, there is a section titled 'Einwilligungserklärung drucken'. It contains two paragraphs of text explaining the consent process. To the right of this section is a 'Benachrichtigung' (Notification) box with four radio button options: 'schriftlich', 'per SMS', 'per E-Mail', and 'telefonisch'. Below the notification box are four buttons: 'Unterschrift', 'Vorschau', 'Drucken', and 'Zurück'. In the center of the interface is a large white area for signature capture. To its left, there is a control panel with a dropdown menu for 'Elektronische Unterschrift erfassen durch:', a 'Bitte unterschreiben Sie jetzt...' button, a checked 'Autostart' checkbox, and three buttons: 'Start', 'Stop', and 'Übernahme'. The signature 'D. Lietzow' is visible on the capture area. At the bottom right of the window, there are standard window control buttons (T, A, S, I).


Das Unterschriften-Pad hat den Vorteil das der Kunde auf dem Display und Sie am Bildschirm sehen können wie unterschrieben wird. Ist die Unterschrift für gut befunden und geprüft, kann diese in den WOpticus übernommen werden.




Die Unterschriften werden im WOpticus für den jeweiligen Vorgang in der Datenbank gespeichert. Das Dokument mit Unterschrift kann für den Kunden ausgedruckt werden.

Das signotec „Sigma“ hat einen druckempfindlichen Sensor wodurch die Unterschrift besonders naturgetreu erfasst und dargestellt wird.


Unter Firmendaten kann eine Standard-Unterschrift als Firmenunterschrift erfasst werden, die automatisch auf verschiedene Dokumente im WOpticus gedruckt werden kann.



Um die Unterschrift in eigene Reporte zu verwenden, muss dem Report die Datei REPSIGN.DBF als Relation hinzugefügt werden.



Als Master Expression der Datei kann einfach eine 1 eingetragen werden.



REPSIGN->GRAFIK: Ist die Unterschrift des Kunden als Grafik

REPSIGN->GRAFIK2: Ist die Firmenunterschrift die unter Firmendaten eingestellt wird.